

Tutorial Hack Registry Windows

Berikut ini adalah **tips registry windows**, sebelum Anda merubah **registry windows** pastikan bahwa Anda memback-up nya terlebih dahulu. Seandainya perubahan tersebut mengakibatkan error, Anda masih bisa mengembalikannya seperti semula.

Menyembunyikan drive pada My Computer

Ikutilah langkah berikut. Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter. Anda bisa menyembunyikan drive pada My Computer dengan cara masuk ke :Key :HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name : NoDrives

Data Type : REG_DWORD

Data :

Pada data bisa Anda isi dengan drive yang ingin Anda sembunyikan. Adapun nilainya adalah :

A: 1, B: 2, C: 4, D: 8, E: 16, F: 32, G: 64, H: 128, I: 256, J: 512, K: 1024, L: 2048, M: 4096, N: 8192,

O: 16384, P: 32768, Q: 65536, R: 131072, S: 262144, T: 524288, U: 1048576, V: 2097152, W: 4194304,

X: 8388608, Y: 16777216, Z: 33554432, ALL: 67108863

Menyembunyikan icon Network Neighborhood

Icon Network Neighborhood akan nampak pada desktop jika Anda menginstall Windows Networking. Jika Anda tidak suka, Anda bisa menyembunyikan icon tersebut. Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoNetHood

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled/menyembunyikan icon)

Mendisable MS-DOS Command Prompt

Setting berikut ini akan mencegah "penggunaan" MS-DOS command prompt pada Windows.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp

Value Name: Disabled

Data Type: REG_DWORD Data: (0 = disable, 1 = enable/mencegah MSDos command prompt)

Mencegah penggantian setting Display Properties

Anda dapat melakukan Setting display dari **Control Panel** - Display atau melalui klik kanan pada desktop, lalu pilih Properties.

Dengan setting di bawah ini orang lain tidak dapat mengganti setting pada Display tersebut.

Ikutilah langkah berikut. Klik Start * Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Value Name: NoDispCPL

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled/mencegah penggantian)

(Membuat key System : Pada panel sebelah kiri, pilih Policies, klik kanan, New - Key.

Beri nama System. Lalu pilih System, klik kanan, New - DWORD Value. Beri nama NoDispCPL. Klik dua kali pada NoDispCPL,

ganti angka 0 menjadi 1 untuk mencegah penggantian setting Display Properties.

Menyimpan isi folder

Anda yang sering mengamati isi dari suatu folder, tentunya butuh cara yang tepat dan cepat. Untuk itu ikuti langkah berikut :

Pertama buat file isifolder.bat dengan Notepad dan diletakkan di c:\windows, lalu ketikkan :

```
@echo off
```

```
dir %1% /o > c:\windows\isifolder.txt
```

```
notepad c:\windows\isifolder.txt
```

Buka registry lalu ke key [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell

Buat key baru dg mengklik kanan pilih New - Key.

Pindah ke panel sebelah kanan, klik 2x pada Default.

Isi dengan & Lihat Isi Folder

Buat key lagi dengan nama command.

Pada panel sebelah kanan klik 2x pd Default.

Isi dengan c:\windows\isifolder.bat %1

Mulai sekarang untuk melihat dan menyimpan isi dari suatu folder, Anda tinggal mengklik kanan pada folder tersebut.

Mencegah perubahan setting Network

Jika Anda meng-enable setting ini, maka orang lain tidak dapat mengganti setting pada Control Panel - Network.

Ikutilah langkah berikut. Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network

Value Name: NoNetSetup

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

(Bila belum terdapat key Network, cara membuatnya sama seperti tips setting Display di atas)

Mencegah perubahan setting Printer

Jika Anda meng-enable setting ini, maka orang lain tidak dapat mengganti setting pada Control Panel - Printer.

Ikutilah langkah berikut. Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoPrinters

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

Mencegah perubahan setting Password

Jika Anda meng-enable setting ini, maka orang lain tidak dapat mengganti setting pada Control Panel - Password. Dengan kata lain orang lain tidak dapat **mengganti password** (jika komputer Anda memakai password Windows).

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

Value Name: NoSecCPL

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

Mencegah perintah Shut Down

Setting berikut akan mencegah seseorang untuk mematikan komputer Anda. Hal ini berguna jika misalnya Anda meninggalkan komputer untuk beberapa saat dan Anda khawatir ada orang lain yang akan men-Shut Down komputer Anda. Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoClose

Data Type : REG_DWORD

Data: (0 = shutdown enabled, 1 = shutdown disabled)

Menyembunyikan semua item pada desktop

Setting berikut akan menyembunyikan semua item yang terdapat pada desktop Anda. Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name : NoDesktop

Data Type : REG_DWORD

Data : (0 = disabled, 1 = enabled)

Disable klik kanan pada Desktop & Windows Explorer

Jika Anda meng-enable setting di bawah ini maka tidak ada yang bisa melakukan klik kanan pada Desktop & Windows Explorer. Dengan kata lain menu yang muncul waktu klik kanan tidak ada lagi.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoViewContextMenu

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

Untuk melihat perubahannya Anda perlu melakukan restart.

Disable klik kanan pada Taskbar

Jika Anda meng-enable setting di bawah ini maka tidak akan muncul menu waktu melakukan klik kanan pada Start Menu, Tab control, dan Clock.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

Value Name: NoTrayContextMenu

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

Untuk melihat perubahannya Anda perlu melakukan restart.

Mengganti alignment/perataan teks pada Drop Down Menu

(drop down menu = menu yg muncul saat Anda mengklik menu File, Edit, Help, dll pd berbagai aplikasi Windows)

Secara default, alignment pada drop down menu adalah rata kiri. Kalau Anda suka, Anda bisa menggantinya menjadi rata kanan.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Caranya :

Key: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Value Name: MenuDropAlignment

Data Type: REG_SZ

Data: (0 = rata kiri, 1 = rata kanan)

Langkah terakhir sebelum melihat hasilnya adalah restart.

Menghilangkan panah pada shortcut

Kalau kita membuat shortcut dari suatu aplikasi atau pun directory pasti akan kita lihat sebuah panah kecil. Dari segi penampilan, panah yang menutupi sebagian icon tersebut sangat menjengkelkan. Apalagi jika kita ingin menonjolkan gambar icon tersebut. Untuk itu ada sebuah cara untuk menghapus panah tersebut sehingga penampilan icon kita lebih

menarik. Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter. Hapus string value "IsShortcut" yang ada di dalam subkey "Inkfile" dan "piffile" pada key "HKEY_CLASSES_ROOT" dari registry windows Anda.

Install font dengan lebih cepat

Untuk menginstall font biasanya kita harus mengikuti langkah yang panjang : Start > Settings > Control Panel > Font. Lalu dari situ Anda harus klik File > Install New Fonts. Cara tersebut tentunya sangat menjengkelkan. Sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu :

Cara pertama :

1. Buka registry editor.
2. Pindah ke key "HKEY_CLASSES_ROOT\TTF\FILE\SHELL".
3. Pilihlah perintah "Edit > New > Key" dan berikanlah nama "Install Fonts" pada key yang baru diletakkan tadi.
4. Klik ganda pada bagian jendela kanan pada entry "(Default)".
5. Berikan nilai "Value"-nya "Install Font" dan konfirmasi perubahan ini dengan mengklik "OK".
6. Tandai sekali lagi subkey "Install Font" dan di dalamnya dengan menggunakan perintah "Edit > New > Key".
7. Buatlah sebuah subkey baru yang dinamakan "command".
8. Klik ganda pada "(Default)", berikan pada "Value"-nya perintah "c:\windows\command\copy32.exe %1 c:\windows\fonts".

Sekarang jika Anda mengklik kanan pada file *.ttf akan muncul menu Install Fonts. Jika anda memilih menu ini, maka file font tersebut akan dicopy ke dalam folder Windows Anda.

Cara kedua :

1. Buat shortcut yang menunjuk ke directory font pada Windows Anda (C:\Windows\Fonts).
2. Letakkan shortcut tersebut pada directory Send To.

Sekarang untuk menginstall font, klik kanan pada file *.ttf, pilih Send To > Fonts.

Menyembunyikan menu Start Menu > Settings > Taskbar

Jika Anda meng-enable setting ini maka menu Taskbar yang terdapat pada Setting pada Start Menu akan hilang.

Ikutilah langkah berikut. Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoSetTaskbar

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled/sembunyikan)

Menyembunyikan menu Start Menu > Settings > Folder Options

Jika Anda meng-enable setting ini maka menu Folder Options yang terdapat pada Start Menu - Setting akan hilang.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoFolderOptions

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled/sembunyikan)

Menyembunyikan menu Start Menu > Settings > Control Panel

Jika Anda meng-enable setting ini maka menu Taskbar yang terdapat pada Setting pada Start Menu akan hilang.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoControlPanel

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled/sembunyikan)

Menyembunyikan menu Find pada Start Menu

Jika Anda meng-enable setting berikut, maka Find yang terdapat pada Start Menu akan hilang.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoFind

Data Type: REG_DWORD

Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

Menyembunyikan menu Document pada Start Menu

Setting berikut akan menyembunyikan folder atau menu Document yang terdapat pada Start Menu.

Ikutilah langkah berikut. Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name : NoRecentDocsMenu

Data Type : REG_DWORD

Data: (0=disable, 1=enable)

Menyembunyikan menu Run pada Start Menu

Setting berikut akan menyembunyikan folder Document yang terdapat pada Start Menu.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name : NoRun

Data Type : REG_DWORD

Data: (0=disable, 1=enable)

Menyembunyikan menu Help pada Start Menu

Setting berikut akan menyembunyikan folder Document yang terdapat pada Start Menu.

Ikutilah langkah berikut. Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key :

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name : NoSMHelp

Data Type : REG_DWORD

Data: (0=disable, 1=enable)

Menghilangkan Start Banner pada taskbar

Jika Anda meng-enable setting ini maka panah dan tulisan Click here to start akan hilang (tulisan muncul pada saat masuk windows).

Ikutilah langkah berikut. Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Key:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Value Name: NoStartBanner

Data Type: REG_BINARY

Data: (00 00 00 00 = disabled, 01 00 00 00 = enabled)

Menambah menu Explore From Here pada folder

Setelah Anda mengganti dengan nilai di bawah ini maka saat Anda mengklik kanan pada folder akan muncul menu Explore From Here. Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Caranya :

Pertama buka key :

HKEY_CLASSES_ROOT*\shell\rootexplore.

(Anda harus membuatnya jika key tersebut belum ada)

Lalu editlah nilai "(Default)" dengan "Explore From Here". Pada rootexplore buatlah sebuah key baru dan beri nama dengan command.

Edit "(Default)" dan beri nilai/nama "explorer.exe /e,/root,/idlist,%i".

Mengganti daftar program Add/Remove Programs

Saat Anda menginstall program maka sebuah program (yang baik) tentunya akan menambahkan untuk Uninstall (pada Add/Remove Programs). Tapi bila Anda telah meng-uninstall program tersebut dan masih terdapat entry pada Add/Remove Programs Anda bisa menghilangkannya secara manual. Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Caranya masuk ke key :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Setelah itu Anda bisa menghapus entry yang masih tersisa.

Daftar pada menu Run

Kalau anda mengklik tombol Start-Run, maka akan terlihat sebuah kotak dialog Run. Pada kotak ini ada daftar cukup panjang berisikan perintah-perintah terakhir yang anda ketik dan jalankan, yang amat berguna untuk mempercepat pemanggilannya kembali.

Daftar ini tersimpan di registry pada folder

HKCU\Software\Microsoft\Windows\Current- Version\Explorer\RunMRU (MRU kependekan dari most recently used).

jika penuh isinya, ada 26 perintah yang terlihat, dengan nomor urut berupa huruf abjad.

Anda bisa menghapus satu atau beberapa perintah pada daftar di folder RunMRU, atau menyunting isinya. Boot ulang Windows 95 setelah melakukannya.

Mengganti nama Recycle Bin

Microsoft memperkenalkan Anda untuk mengganti nama My Computer dan Network Neighborhood, tetapi mengapa tidak untuk Recycle Bin? Kita bisa mengganti sendiri nama Recycle Bin dengan cara menyunting Registry. Untuk itu, ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter. Masuklah ke entri HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder

Anda akan menemukan nilai Attribute dengan nilai biner 40 01 00 20.

Klik gandalah icon Attribute pada panel sebelah kanan untuk menyunting nilai ini. Tekan Delete sekali, ketikkan 50, dan pilih OK. Nilai biner seharusnya menjadi 50 01 00 20.

Tutup Regedit dan kembalilah ke desktop Anda. Kini, jika Anda mengklik kanan Recycle Bin, Anda akan melihat perintah Rename. Anda juga bisa mengklik Recycle Bin dan menekan F2 untuk mengganti namanya dengan nama yang Anda inginkan.

Mengganti daftar add /remove programs

Saat Anda menginstall program maka sebuah program (yang baik) tentunya akan menambahkan untuk Uninstall (pada Add/Remove Programs). Tapi bila Anda telah meng-uninstall program tersebut dan masih terdapat entry pada Add/Remove Programs Anda bisa menghilangkannya secara manual.

Ikutilah langkah berikut.

Klik Start*Run, ketikkan regedit lalu tekan Enter.

Caranya masuk ke key :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Setelah itu Anda bisa menghapus entry yang masih tersisa.

Memproteksi Sistem

Kotak dialog log in Windows dimana kotak tersebut tampil pada layar dan menanyakan nama pemakai berikut passwordnya. Jika diisi dengan nama pemakai yang tidak dikenalnya, Windows akan mengijinkan user tersebut masuk. Jika seseorang tidak memberikan informasi apa pun, ia cukup menekan tombol Escape. Windows 9x memang tidak dirancang untuk menjadi sistem operasi yang aman, tetapi bukankah akan menjadi lebih baik jika ada cara sederhana untuk menjamin bahwa hanya kombinasi nama dan password user tertentu yang bisa melewati kotak log in tersebut? Suntinglah Registry dan Anda akan bisa mengatur siapa saja yang bisa log in ke komputer Anda. Namun, sebelum melakukannya, ikuti langkah setup ini.

Pertama-tama, Anda harus mengaktifkan profil user dalam komputer Anda. Pilih Start*Settings* Control Panel, klik dua kali pilihan password, dan klik tab User Profiles. Pilih opsi "Users can customize their preferences and desktop settings". Juga berikan tanda cek di samping kedua pilihan di bawahnya. Pilih OK.

Kini buatlah account untuk Anda sendiri. Dari Control Panel, klik dua kali User dan gunakan wizard untuk menambahkan sebuah profil untuk Anda sendiri. Jika tidak ada icon Users dalam Control Panel Anda, berarti Anda sedang menjalankan versi asli Windows 95, dan harus menjalankan langkah berikut: Pilih Start*Shut Down, pilih "Close all programs and log

on as a different user", dan klik OK. Saat kotak dialog log in muncul, masukkan nama user dan password baru. Ketikkan password kembali saat Windows meminta konfirmasi.

Kini Anda siap menyunting Registry. Mulailah dengan menjelajahi key berikut: HKEY_USERS\Default\Software\Microsoft\Windows\Current\Version\Run. Dengan folder Run tetap terpilih, pilih

Edit*New*String Value. Ketikkan GoAway dan tekan Enter untuk memberi nama value tersebut. Kini klik dua kali GoAway dan ketikkan rundll.exe

user.exe, EXITWINDOWS. Klik OK. Kini Anda bisa menutup RegEdit.

Saat berikut kotak dialog log in Windows muncul, Anda bisa melakukan log in dengan nama user dan password yang Anda berikan untuk Anda sendiri. Jika seseorang menekan tombol Escape atau memasukkan nama user dan password baru, Windows akan menolaknya dan segera melakukan log out untuk kemudian menampilkan kotak dialog log in kembali.

Menambah Jumlah Recycle Bin

Anda bisa membuat desktop Windows 95 nampak unik dengan memperbanyak jumlah icon keranjang sampah (Recycle Bin) di dalamnya. Bila perlu letakkan keranjang sampah tersebut di setiap sudut layar monitor, sehingga bila suatu saat ingin menghapus suatu file, dengan mudah anda bisa menyeretnya dari explorer ke keranjang sampah terdekat. Demikian pula sebaliknya jika anda ingin mengambil kembali file yang sudah dihapus.

Untuk menambah jumlah icon Recycle Bin, Mulailah dengan menjalankan regedit, lalu berpindahlah ke folder

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08- 00AA002F954E}.

Selain subfolder tersebut ke dalam Clipboard Windows 95, caranya dengan menarik menu Edit-Rename. Bisa juga dengan menekan tombol Ctrl-C (atau Ctrl-Ins).

Sekarang klik kanan sembarang tempat pada desktop Windows 95, lalu pilih New-folder pada menu yang muncul. Berikan nama bagi folder tersebut, misalnya Keranjang Sampah di ikuti tanda titik. Di akhir nama, klik kanan lalu paste, sehingga secara keseluruhan nama folder tersebut menjadi Keranjang Sampah. {645FF040-5081-101B-9F08- 00AA002F954E}. Selanjutnya tekan enter, maka secara otomatis icon folder tersebut berubah menjadi icon Recycle Bin.

Ulangi langkah-langka ini untuk membuat sebanyak mungkin keranjang sampah yang anda inginkan (tapi masing-masing harus memiliki nama berbeda), lalu letakkan di berbagai sudut desktop. Bisa juga cukup anda klik kanan salinan keranjang sampah yang sudah Anda buat tersebut, lalu gunakan perintah copy dan paste untuk membuat salinannya. Selamat mencoba. (dari berbagai sumber)